

B-ENTRY-001 — ThinQ 진입

B-CAL-001 — 컨디션 캘린더

H-NOTI-001 — 알림

H-REPORT-001 — 오전 리포트

H-REQUEST-001 — 가사 요청 확인

H-REQUEST-001 — 가사 요청 수행 및 완료 확인 팝업

H-REQUEST-002 — 가사 요청 완료 결과

B-MOTION-001 — 실시간 홈카메라 기록

설계 화면 8개, 고유 화면 ID 7개

B-ENTRY-001 ThinQ 진입 및 초대 수락

- 남편의 ThinQ 앱에 아내가 보낸 초대 알림 표시
- 표시값: 서비스명, 초대할 아내의 이름
- 남편이 초대 알림 선택 → 계정 연동 → 남편 홈인 B-CAL-001로 이동
- 별도 입력값 없음

B-CAL-001 남편 캘린더

- 선택값: 조회 월 YYYY-MM, 조회 날짜 YYYY-MM-DD
- 날짜별 컨디션을 좋음, 보통, 나쁨, 힘듦의 4단계로 표시
- 선택 날짜의 컨디션, 실행 루틴, 가전 실행, 가족 분담 내역을 조회
- 날짜 선택 후 Daily 리포트 상세 조회 가능. 과거 기록은 읽기 전용
- 알림 화면과 오늘의 홈카메라 감지 화면으로 이동 가능
- 남편은 아내의 컨디션, 루틴, 가전을 이 화면에서 수정하거나 제어할 수 없음

H-NOTI-001 남편 알림

- 알림 유형: 오전 컨디션 리포트, 가사 요청, 루틴 변경
- 공통 표시값: 알림 유형, 요약, 발생 시각, 읽음 여부, 연결된 날짜

- 오전 리포트 알림 선택 → H-REPORT-001
- 가사 요청 알림 선택 → 해당 요청의 H-REQUEST-001
- 루틴 변경 알림 선택 → B-CAL-001에서 변경된 날짜의 요약 표시. 변경된 항목은 배너 색상으로 구분
- 알림을 열면 읽음 처리. 모두 읽음 선택 시 목록의 미확인 표시 해제

H-REPORT-001 오전 컨디션 리포트

- 표시값: 리포트 날짜, 해당 날짜의 임신 주차, 아내의 컨디션 요약
- 아내가 선택한 오늘의 집안일과 식사, 가사, 건강, 수면 가이드의 주요 내용 표시
- 남편에게는 요약만 제공하며 아내의 입력값을 수정하는 기능 없음

H-REPORT-001 오전 리포트

- 포함 내용: 해당 날짜의 임신 주차, 아내가 입력한 오전 컨디션, 오늘 선택한 집안일
- 식사, 가사, 건강, 수면 AI 가이드 요약은 포함하지 않음
- 아내가 오늘의 집안일 단계를 마치면 오전 리포트 생성 및 남편에게 알림 전송
- 집안일을 선택하지 않은 경우에도 컨디션만 담아 전송
- 남편은 조회만 가능

H-REQUEST-001 가사 요청 카드

- 요청 카드 하나당 상태 변경 버튼 하나
- 한 카드에 집안일이 여러 개 포함되어도 카드 전체가 하나의 상태를 공유
- 상태 흐름: 요청됨 → 확인됨 → 완료됨
- 요청됨 카드의 확인 선택 → 해당 카드 전체를 확인됨으로 변경
- 확인됨 카드의 완료했어요 선택 → 확인 팝업을 거쳐 해당 카드 전체를 완료됨으로 변경
- 다른 요청 카드는 각각 별도로 확인 및 완료 처리

B-MOTION-001 오늘의 홈카메라 감지

- 표시값: 오늘 움직인 시간, 부담 가능 행동의 유형과 발생 시각, 누적 알림

- 남편은 조회만 가능. 감지 ON/OFF 변경, 루틴 변경, 가전 제어 불가
- 영상은 저장하지 않고 움직임 패턴만 기록
- 감지 결과는 다음 날 루틴 생성에 반영하며 의료 진단 결과로 표시하지 않음