


화면 설계서

진입 화면 - ThinQ → Pregnancy Life Mode

1




ThinQ 홈 배너 진입

항목 / 설명

화면 ID	B-ENTRY-001
화면 이름	ThinQ 진입 분기 — 홈 배너 / 메뉴 리스트
화면 경로	ThinQ 홈(배너) 또는 ThinQ 메뉴 > 제품 및 앱 활용 > Pregnancy Life Mode
관련 유스케이스 ID	UC17 — 서비스 진입 및 분기
화면 목적	기존 ThinQ 사용자가 홈 배너 또는 메뉴에서 서비스로 진입하고, 프로필 등록 여부에 따라 온보딩 · 홈으로 분기한다

2



ThinQ 메뉴 진입

항목 / 설명

1

홈 배너

- ThinQ PLAY 배너 하단에 노출
- 서비스 소개 2줄 + 시작하기 버튼

2

메뉴 리스트 항목

- 제품 및 앱 활용 > ThinQ 활용하기 하단
- NEW 배지로 신규 기능 표시

3

초대 알림 카드

- 아내가 초대하기를 누르면 남편 ThinQ로 푸시 발송
- 발신 서비스명(Pregnancy Life Mode) · 아내 이름 표시


4

노출 조건

- ThinQ 계정 로그인 상태에서만 노출
- 서비스 해지 시 배너 · 메뉴 항목 모두 미노출

화면 설계서

남편/아내 공동 화면 - 컨디션 캘린더



항목 / 설명

화면 ID	B-CAL-001
화면 이름	컨디션 캘린더 — 날짜별 기록 조회
화면 경로	아내: 하단 탭 > 캘린더
관련 유스케이스 ID	UC7 — 생활 기록 리포트 조회
화면 목적	날짜별 컨디션·추천 루틴·실행 여부·가전 실행·가족 분담 내역을 조회한다

항목 / 설명

월 이동

- 이전 / 다음 달 전환
- 기록이 있는 기간만 조회 가능

날짜별 컨디션 색상

- 컨디션 지수를 4단계 색으로 표시
- 오늘 날짜는 테두리로 강조
- 미래 날짜는 비활성 처리

컨디션 지수 범례

- 좋음 · 보통 · 나쁨 · 힘들 색상 기준 안내

선택 날짜 상세

- 컨디션 · 실행한 루틴 · 가전 자동 실행 · 관절 부담
- Daily 리포트에서 집계된 값을 표시
- 변경된 컨디션 하이라이트 표시

이 날 리포트 자세히 보기

- 해당 날짜의 Daily 리포트 전체 화면으로 이동
- 과거 기록은 열람 전용

알림 (남편 화면 전용 기능)


- 우측 상단 알림 아이콘 선택 시 알림 화면으로 이동
- 새로운 오전 컨디션 레포트와 가사 요청이 있을 경우 알림 표시

실시간 홈캠 신체 정보 보기 (남편 화면 전용 기능)

- 버튼 선택 시 실시간 홈캠 신체 정보 화면으로 이동
- 홈카메라가 당일 감지한 신체 부담 가능 행동 패턴 확인
- 허리 부담, 장시간 서기, 반복 숙이기 등 누적 알림 조회
- 조회 전용 기능으로, 해당 화면에서 루틴이나 가전을 직접 제어하지 않음

화면 설계서

남편 화면 - 알림



항목 / 설명

화면 ID	H-NOTI-001
화면 이름	남편 알림
화면 경로	남편 모드 > 캘린더 > 알림
관련 유스케이스 ID	UC8, UC9
화면 목적	오전 컨디션 레포트와 가사 요청 등 아내가 공유한 알림을 통합 확인

항목 / 설명

1

루틴 변경 알림

- 아내가 컨디션·할 일을 수정해 루틴이 재생성되면 자동 생성
- 변경된 가이드 영역을 요약 표시 (예: 식사 · 가사)

2

오전 컨디션 리포트 알림

- 아내가 아침 컨디션 체크를 완료하면 자동 생성
- 선택 시 해당 날짜의 오전 리포트로 이동

3

가사 요청 알림

- 아내가 가사 가이드에서 도움 요청을 전송하면 생성
- 선택 시 가사 요청 카드 화면으로 이동


4

이동 안내

- 알림 종류별 이동 목적지를 하단에 안내
- 읽지 않은 알림은 우측 점으로 표시

화면 설계서

남편 화면 - 오전 리포트



항목 / 설명

화면 ID	H-REPORT-001
화면 이름	오전 컨디션 레포트
화면 경로	남편 모드 > 알림 > 오전 컨디션 레포트
관련 유스케이스 ID	UC8
화면 목적	아내의 당일 컨디션, 예정 활동, AI 가이드 요약 한 화면에서 확인

항목 / 설명

- 1

날짜 및 임신 정보

 - 레포트 생성 날짜와 현재 임신 주수 표시
 - 해당 날짜의 아내 상태 정보와 아침 컨디션을 요약해 표시
- 2

오늘 아내 컨디션

 - 아내가 입력한 당일 예정 활동을 요약해 표시
 - 예: 장보기, 빨래, 쓰레기 배출
- 3


AI 오늘 가이드 요약

 - 아내에게 생성된 식사·가사·건강·수면 가이드의 핵심 내용 표시
 - 남편은 전체 세부 루틴이 아닌 주요 내용을 요약 형태로 확인
- 공유 목적**

 - 남편이 아내의 상태와 하루 계획을 한 번에 파악할 수 있도록 제공
 - 오전 1회 자동 공유되는 정보성 레포트

화면 설계서

남편 화면 - 가사 요청 확인



항목 / 설명

화면 ID	H-REQUEST-001
화면 이름	가사 요청 확인
화면 경로	알림 > 가사 요청
관련 유스케이스 ID	UC9
화면 목적	아내가 요청한 가사 내용과 요청 이유를 확인하고 요청을 인지 처리

항목 / 설명

- 1

요청자 정보

 - 아내가 보낸 가사 요청임을 표시
 - 요청이 가사 가이드에서 전송되었음을 안내
- 2

요청 사유

 - 현재 아내의 컨디션을 기반으로 요청 이유 표시
 - 예: “오늘은 허리 통증이 있는 날이에요.”
- 3

요청받은 집안일

 - 아내가 직접 선택해 공유한 가사 항목 표시
 - 예: 장보기, 무거운 물건 옮기기
- 4

보조 정보



 - 요청 수행에 필요한 추가 정보를 함께 제공
 - 장보기 요청의 경우 필요한 식재료 목록 등 표시
- 5

확인 버튼

 - 남편이 요청 내용을 확인했음을 기록
 - 선택 시 요청 상태가 요청됨 → 확인됨으로 변경

화면 설계서

남편 화면 - 가사 요청 수행



항목 / 설명


화면 ID	H-REQUEST-001
화면 이름	가사 요청 수행
화면 경로	남편 모드 > 알림 > 가사 요청 > 확인
관련 유스케이스 ID	UC9
화면 목적	확인한 가사 요청을 조회하고 실제 수행 후 완료 상태로 변경

항목 / 설명

1	확인 상태 표시 - 남편이 요청을 확인했다는 상태를 화면에 표시 - 아내 화면에도 남편의 확인 여부가 반영됨
2	요청 내용 유지 - 확인 이후에도 요청 사유, 집안일, 보조 정보를 계속 확인 가능 - 실제 수행 전 필요한 내용을 다시 확인할 수 있음
3	완료했어요 버튼 - 남편이 요청받은 집안일을 실제 수행한 후 선택 - 선택 시 완료 여부 확인 팝업 표시
3-1	완료 확인 팝업 - 완료했어요 선택 시 실제 수행 완료 여부를 한 번 더 확인 - 실수로 완료 처리되는 것을 방지
3-1-1	요청 항목 확인 (3-1 팝업창 고유 기능) - 완료 처리하려는 집안일의 명칭과 내용을 다시 표시 - 어떤 요청을 완료하는지 명확하게 확인
3-1-2	아직이에요 (3-1 팝업창 고유 기능) - 아직 가사를 수행하지 않은 경우 선택 - 기존 확인 상태를 유지하고 요청 화면으로 복귀
3-1-3	완료했어요 (3-1 팝업창 고유 기능) - 실제 수행이 끝난 경우 선택 - 요청 상태를 확인됨 → 완료됨으로 변경 - 완료 정보는 DB 저장 - 아내 화면, 남편 캘린더, 일일 레포트의 가족 분담 기록
4	다른 요청 관리 - 여러 요청이 있는 경우 카드별로 확인 및 완료 상태 관리 - 완료하지 않은 요청은 계속 남아 있음

화면 설계서

남편 화면 - 가사 요청 완료 결과



항목 / 설명

화면 ID	H-REQUEST-002
화면 이름	가사 요청 완료 결과
화면 경로	남편 모드 > 알림 > 가사 요청 > 완료했어요 > 완료 결과
관련 유스케이스 ID	UC9
화면 목적	가사 요청의 완료 처리가 반영되었음을 안내 하고, 남은 요청 및 당일 가족 분담 내역을 확인

항목 / 설명

- 1

완료 처리 상태 안내
 - 선택한 가사 요청이 완료 처리 되었음을 표시
 - 완료 상태를 시각적으로 강조
- 2

반영 항목 정리
 - 완료된 가사 요청이 어디에 저장되는지 표시
- 3


오늘 가족 분담 내역
 - 당일 아내가 요청한 가사와 남편이 처리한 항목을 요약
 - 완료/미완료 건수 또는 항목별 상태 표시
 - 가족 분담 기록이 하루 단위로 어떻게 처리됐는지 확인
- 4

캘린더로 돌아가기
 - 캘린더로 돌아가기 버튼 선택 시 남편 캘린더로 이동
 - 완료된 가사 요청 결과가 해당 날짜의 가족 분담 기록에 반영된 상태로 조회
- 5

DB 및 레포트 반영
 - 완료 처리 결과를 Household DB에 저장
 - 아내 화면에 완료 상태 반영
 - 남편 캘린더의 가족 분담 기록에 반영
 - Daily Report에 완료 결과 반영

화면 설계서

남편 / 아내 공동 화면 - 실시간



항목 / 설명

화면 ID	B-MOTION-001
화면 이름	실시간 — 홈카메라 활동 감지 및 누적 알림
화면 경로	아내: 하단 탭 > 실시간 남편: 컨디션 캘린더 화면 > 실시간 홈캠 신체 정보 보기 버튼
관련 유스케이스 ID	UC13 — 활동/자세 데이터 제공
화면 목적	홈카메라가 감지한 활동·자세 패턴을 실시간으로 보여주고, 신체 부담 신호를 누적 알림으로 제공한다

항목 / 설명

감지 토글

- 홈 카메라 감지 ON / OFF 전환
- 가전 내장 카메라 기준 · 인식 상태 표시

오늘 움직인 시간

- 서 있거나 움직인 누적 시간 대비 권장치
- 초과 구간은 다른 색으로 구분 표시

권장 초과 알림

- 권장 시간 초과 시 경고 행 노출
- 가전으로 옮기기 탭 시 가사 가이드로 이동

프라이버시 안내

- 영상 미저장 · 움직임 패턴만 인식
- 설정에서 언제든지 종료 가능
- 의료 진단 기능이 아님을 명시

누적 알림 배너

- 감지된 신체 상태 이상 신호를 모아 안내

알림 항목 리스트

- 감지 유형 · 감지 내용 · 발생 시각 표시
- 심각도에 따라 아이콘 색 구분
- 당일 즉시 반영하지 않고 익일 루틴 생성에 반영