


화면 설계서

진입 화면 - ThinQ → Pregnancy Life Mode

1




ThinQ 홈 배너 진입

항목 / 설명

화면 ID	B-ENTRY-001
화면 이름	ThinQ 진입 분기 — 홈 배너 / 메뉴 리스트
화면 경로	ThinQ 홈(배너) 또는 ThinQ 메뉴 > 제품 및 앱 활용 > Pregnancy Life Mode
관련 유스케이스 ID	UC17 — 서비스 진입 및 분기
화면 목적	기존 ThinQ 사용자가 홈 배너 또는 메뉴에서 서비스로 진입하고, 프로필 등록 여부에 따라 온보딩 · 홈으로 분기한다

2



ThinQ 메뉴 진입

항목 / 설명

1

홈 배너

- ThinQ PLAY 배너 하단에 노출
- 서비스 소개 2줄 + 시작하기 버튼

2

메뉴 리스트 항목

- 제품 및 앱 활용 > ThinQ 활용하기 하단
- NEW 배지로 신규 기능 표시

3

진입 분기

- 프로필 미등록 → 프로필 설정 1/6 (W-PROFILE-001)
- 프로필 등록 완료 → 홈 (W-HOME-001)

4

노출 조건

- ThinQ 계정 로그인 상태에서만 노출
- 서비스 해지 시 배너 · 메뉴 항목 모두 미노출

화면 설계서

아내 화면 - 프로필 설정



항목 / 설명

화면 ID	W-PROFILE-001
화면 이름	프로필 설정 — 출산예정일 입력
화면 경로	ThinQ 메인 > Pregnancy Life Mode > 프로필 설정 (1/6)
관련 유스케이스 ID	UC1 — 임신부 프로필 등록
화면 목적	출산예정일을 입력받아 임신 주수를 자동 계산하고, 이후 모든 개인화 추천의 기준 데이터로 저장한다

단계 진행 표시

- 전체 6단계 중 현재 위치(1/6) 표시
- 단계 완료 시 진행바 자동 갱신

출산예정일 입력

- 탭 시 캘린더 피커 노출
- 선택값 기준으로 임신 주차 자동 계산
- 이후 모든 개인화 추천의 기준 데이터

대체 입력 안내

- 출산예정일을 모를 경우의 대안을 안내

마지막 생리 시작일

- LMP + 280일로 출산예정일 자동 산출
- 둘 중 하나만 입력해도 다음 단계 진행

다음

- 입력값 검증 후 2단계(신장·체중) 이동
- 둘 다 미입력 시 버튼 비활성

화면 설계서

아내 화면 - 프로필 설정



항목 / 설명

화면 ID	W-PROFILE-002
화면 이름	프로필 설정 — 임신 전 신장·체중 입력
화면 경로	ThinQ 메인 > Pregnancy Life Mode > 프로필 설정 (2/6)
관련 유스케이스 ID	UC1 — 임신부 프로필 등록
화면 목적	생년월일과 임신 전 신장·체중을 입력받아 회복 속도와 관절 부담 기준 계산의 기초 데이터로 저장한다

항목 / 설명

1

단계 진행 표시

- 전체 6단계 중 현재 위치(2/6) 표시

2

생년월일 입력

- 탭 시 캘린더 피커 노출
- 나이 자동 계산 후 프로필에 저장

3

나이 반영 안내

- 회복 속도 · 활동 강도 기준에 반영됨을 안내

4

신장 · 체중 입력

- 임신 전 기준값 입력
- 관절 부담 기준 계산에 사용 · 숫자만 입력

5

체중 안내 문구

- 체중은 주차별 변화만 참고 · 화면에 미노출

6

다음

- 입력값 검증 후 3단계(초산/경산) 이동

화면 설계서

아내 화면 - 프로필 설정



항목 / 설명

화면 ID	W-PROFILE-003
화면 이름	프로필 설정 — 초산 / 경산 선택
화면 경로	ThinQ 메인 > Pregnancy Life Mode > 프로필 설정 (3/6)
관련 유스케이스 ID	UC1 — 임신부 프로필 등록
화면 목적	초산·경산 여부를 입력받아 회복 속도와 부담 기준을 다르게 적용한다

단계 진행 표시

•전체 6단계 중 현재 위치(3/6) 표시

초산이에요

- 허리·골반·다리·손목 각 5단계
- 부위별 값이 건강 가이드 우선순위에 반영

경산이에요

- 선택 시 회복 속도·부담 기준을 다르게 적용

다음

- 필수 선택 항목 · 미선택 시 버튼 비활성

화면 설계서

아내 화면 - 프로필 설정



항목 / 설명

화면 ID	W-PROFILE-004
화면 이름	프로필 설정 — 단태 / 쌍태 선택
화면 경로	ThinQ 메인 > Pregnancy Life Mode > 프로필 설정 (4/6)
관련 유스케이스 ID	UC1 — 임신부 프로필 등록
화면 목적	태아 수를 입력받아 체중 부담 기준을 조정한다

단계 진행 표시

•전체 6단계 중 현재 위치(4/6) 표시

한 명이에요 (단태)

•기본 체중 부담 기준 적용

둘 이상이에요 (쌍태)

•체중 부담 기준을 더 낮게 설정

다음

•필수 선택 항목 · 미선택 시 버튼 비활성

화면 설계서

아내 화면 - 프로필 설정



항목 / 설명

화면 ID	W-PROFILE-005
화면 이름	프로필 설정 — 알레르기 선택
화면 경로	ThinQ 메인 > Pregnancy Life Mode > 프로필 설정 (5/6)
관련 유스케이스 ID	UC1 — 임산부 프로필 등록
화면 목적	알레르기 재료를 입력받아 식사 가이드 추천에서 해당 재료를 제외한다

단계 진행 표시

- 전체 6단계 중 현재 위치(5/6) 표시

알레르기 선택 (다중)

- 갑각류·견과류·우유·계란·밀 등 복수 선택
- 선택 재료는 식사 가이드 추천에서 제외
- "없어요" 선택 시 나머지 선택 해제

다음

- 선택 없이도 다음 단계 진행 가능

해당 없음 안내

- 해당 없으면 바로 넘어가도 됨을 안내

화면 설계서

아내 화면 - 프로필 설정



항목 / 설명

화면 ID	W-PROFILE-006
화면 이름	프로필 설정 — 주의 진단 입력
화면 경로	ThinQ 메인 > Pregnancy Life Mode > 프로필 설정 (6/6)
관련 유스케이스 ID	UC1 — 임신부 프로필 등록
화면 목적	병원에서 주의받은 진단과 구두 안내 내용을 입력받아 메뉴·활동 강도 조정 기준으로 저장한다

단계 진행 표시

- 전체 6단계 중 현재 위치(6/6) 표시 · 마지막 단계

주의 진단 선택 (다중)

- 임신성 당뇨 경계·빈혈·고혈압 등 복수 선택
- 혈당·혈압 기준으로 메뉴와 활동 강도 조정

그 외 들은 말 (자유 입력)

- 진료에서 구두로 들은 내용을 텍스트로 입력
- 식사·활동 가이드 생성 요청에 함께 전달

반영 안내

- 입력 내용이 가이드에 반영됨을 안내

다음

- 6단계 입력값을 프로필로 저장
- 임신 주수 계산 후 입력 확인 화면으로 이동

나중에 선택할게요

- 미입력 상태로 저장 · 이후 프로필 수정에서 추가

화면 설계서

아내 화면 - 프로필 설정

1

<

프로필 설정

입력한 내용을 확인해주세요

출산예정일로 임신 주차가 자동 계산돼요 · 언제든 수정 가능

출산예정일

2026. 12. 20.

>

생년월일

1996. 04. 12. (30세)

>

신장 · 체중 (임신 전)

165cm · 55kg

>

초산 / 경산

초산

>

단태 / 쌍태

단태

>

알레르기

갑각류

>

주의 진단 받은 것

임신성 당뇨 경계

>

그 외 들은 말

체중이 조금 빠르게 늘고 있다고

>

완료하고 시작하기

임신 주차가 바뀌면 루틴 기준이 자동으로 업데이트돼요

항목 / 설명

화면 ID	W-PROFILE-007
화면 이름	프로필 설정 — 입력 내용 확인
화면 경로	ThinQ 메인 > Pregnancy Life Mode > 프로필 설정 (6/6) > 입력 확인
관련 유스케이스 ID	UC1 — 임신부 프로필 등록
화면 목적	6단계 입력값을 한 화면에서 확인·수정하고 프로필 저장 후 남편 초대하기로 연결한다

확인 안내 배너

- 입력값 확인 단계임을 안내
- 출산예정일로 주차 자동 계산 · 언제든 수정 가능

입력 항목 목록

- 출산예정일 · 생년월일(나이) · 신장/체중
- 초산·경산 / 단태·쌍태 / 알레르기 / 주의 진단
- 행 탭 시 해당 단계로 이동해 수정

그 외 들은 말

- 6단계 자유 입력값을 그대로 표시
- 탭 시 수정 가능

완료하고 시작하기


- 입력값을 프로필로 최종 저장 · 임신 주수 계산
- 남편 초대하기 화면으로 이동 (별도 버튼 없음)

안내 문구

- 주차가 바뀌면 루틴 기준이 자동 갱신됨을 안내

화면 설계서

아내 화면 - 남편 초대하기



항목 / 설명

화면 ID	W-INVITE-001
화면 이름	남편 초대하기 — 초대 링크 공유
화면 경로	프로필 설정 > 입력 확인 > 완료하고 시작하기 > 남편 초대하기
관련 유스케이스 ID	UC8 / UC9 (연계) — 리포트 공유 · 가사 요청 처리
화면 목적	초대 링크를 생성·공유해 남편 계정을 연동하고, 선택 결과와 무관하게 홈(컨디션 체크 전)으로 진입시킨다

안내 배너

- 초대 링크 공유 → ThinQ 알림 발송 방식으로 변경
- 남편 ThinQ 앱으로 초대 알림이 바로 도착함을 안내

연결 시 제공 기능

- 오늘 컨디션 요약 받기
- 집안일 · 식사 요청 받기
- 루틴 변경 알림 받기

초대하기 / 나중에

- 초대 링크 · 복사 버튼 삭제 · 버튼 2개만 유지
- 초대하기: 남편 ThinQ 앱에 초대 알림 발송
- 나중에: 미연동 상태로 홈 이동 · 메뉴에서 재발송 가능

연동 안내 문구

- 남편이 ThinQ 알림창에서 초대 알림 선택하면 연동 완료
- 연동 직후 남편 메인 화면인 캘린더(B-CAL-001)로 이동
- 별도 링크 입력 · 설치 과정 없음

화면 설계서

아내 화면 - 홈 (컨디션 체크 전)



항목 / 설명

화면 ID	W-HOME-001
화면 이름	홈 — 컨디션 미입력 상태
화면 경로	프로필 설정 > 남편 초대하기 > 홈 (컨디션 미입력) / 하루 마감 후 재진입
관련 유스케이스 ID	UC2 — 오늘의 컨디션 기록
화면 목적	온보딩 직후 첫 진입 화면으로, 임신 주차와 시기별 주의사항을 안내하고 오늘의 컨디션 체크로 진입시킨다

항목 / 설명

- 1

인사 · 주차 표시
 - 사용자 이름 + 오늘 기준 임신 주차
 - 온보딩 완료 직후 첫 진입 화면
- 2

주차별 안내 카드
 - 해당 주차의 일반적인 신체 변화 2줄
 - 주의사항 + 인사 문구
 - 주차별 콘텐츠 데이터에서 조회
- 3

컨디션 체크하러 가기
 - 오늘의 컨디션 화면으로 이동
 - 소요 시간과 결과를 보조 문구로 안내
- 4

생성 안내 문구
 - 입력 시 4종 가이드가 생성됨을 안내

화면 설계서

아내 화면 - 오늘의 컨디션



항목 / 설명

화면 ID	W-COND-001
화면 이름	홈 — 컨디션 미입력 상태
화면 경로	홈 (컨디션 미입력) > 오늘의 컨디션 (1일 1회)
관련 유스케이스 ID	UC2 — 오늘의 컨디션 기록
화면 목적	입덧·신체 통증·피로감·기분을 입력받아 일자 별로 저장하고 AI 루틴 생성 입력값으로 사용한다

항목 / 설명

1

집안일 카드 그리드

- 9종 아이콘 카드 중 복수 선택
- 선택 시 체크 배지 + 강조 상태로 전환
- 선택값은 가사 가이드 3분류의 입력값

2

직접 추가

- 목록에 없는 집안일을 직접 입력
- 입력값도 동일하게 루틴 요청에 포함

3

다중 선택 안내

- 여러 개 선택 가능함을 안내

4

AI 하루 루틴 만들기

- 컨디션 + 선택 집안일을 묶어 루틴 생성 요청
- 미선택 시에도 컨디션만으로 생성 가능

화면 설계서

아내 화면 - 오늘의 집안일



항목 / 설명

화면 ID	W-TASK-001
화면 이름	오늘 예정 활동(집안일) 선택
화면 경로	오늘의 컨디션 > 다음 > 오늘의 집안일
관련 유스케이스 ID	UC3 — AI 하루 루틴 확인
화면 목적	오늘 예정된 집안일을 복수 선택받아 AI 루틴 생성 요청 데이터에 포함한다

집안일 카드 그리드

- 9종 아이콘 카드 중 복수 선택
- 선택 시 체크 배지 + 강조 상태로 전환
- 선택값은 가사 가이드 3분류의 입력값

직접 추가

- 목록에 없는 집안일을 직접 입력
- 입력값도 동일하게 루틴 요청에 포함

다중 선택 안내

- 여러 개 선택 가능함을 안내

AI 하루 루틴 만들기

- 생성 완료 후 홈으로 이동 · 남편 알림 발송

화면 설계서

아내 화면 - 홈 (통합)



항목 / 설명

화면 ID	W-HOME-001
화면 이름	홈 — 주차 안내 + AI 하루 루틴 (스크롤 통합)
화면 경로	프로필 설정 > 남편 초대하기 > 홈 / 컨디션 입력 · 루틴 생성 후 동일 화면 갱신
관련 유스케이스 ID	UC2 · UC3 — 오늘의 컨디션 기록 · AI 하루 루틴 확인
화면 목적	하나의 홈에서 주차 안내를 상시 노출하고, 하단 영역만 컨디션 체크 전/후 상태로 전환한다

인사 · 최종 갱신 시각

- 임신 주차 자동 계산 표시
- 루틴이 재생성된 시각을 함께 표기

주차 안내 카드

- 현재 주차의 신체 변화와 주의사항 안내

오늘 컨디션 · 할 일 요약

- 저장된 컨디션 키워드와 집안일 건수를 한 줄로 요약
- 당일 입력이 없으면 "오늘 컨디션 체크하기"로 표시

수정 버튼

- 오늘의 컨디션(W-COND-001)으로 이동 · 기존 입력값이 채워진 상태
- 수정 → 저장 시 AI 루틴 재생성(W-ROUTINE-001) 호출

하루 루틴 카드 4종


- 식사 · 가사 · 건강 · 수면 가이드로 이동
- 루틴 재생성 시 4종 카드 요약 문구가 함께 갱신됨

오늘의 일정 마치기

- 하루 기록을 마감하고 Daily 리포트 생성

화면 설계서

아내 화면 - 식사 가이드 (끼니 선택)



항목 / 설명

화면 ID	W-MEAL-001
화면 이름	식사 가이드 — 끼니 선택
화면 경로	홈 > 식사 가이드
관련 유스케이스 ID	UC3 / UC11 — 루틴 확인, AI 판단 생성
화면 목적	현재 시간대를 기본 끼니로 제시하고, 네 끼니의 AI 추천 메뉴를 미리 확인할 수 있게 한다

항목 / 설명

1

인사 · 준비 안내 카드

- 시간대에 맞는 인사 문구
- 오늘 컨디션이 반영됐음을 안내

2

끼니 선택 안내

- 현재 시간대가 기본값임을 안내
- 다른 끼니도 미리 조회 가능

3

현재 끼니 (지금 배지)

- 시간대 기준으로 자동 강조
- "지금" 배지 표시
- AI 추천 메뉴명을 한 줄 요약

4

다른 끼니 목록

- 점심 · 저녁 · 밤 각각 추천 메뉴 요약
- 탭 시 해당 끼니 상세로 이동

화면 설계서

아내 화면 - 식사 가이드 (메뉴 추천)



항목 / 설명

화면 ID	W-MEAL-002
화면 이름	식사 가이드 — 메뉴 추천 상세
화면 경로	식사 가이드 > 끼니 선택 > 메뉴 상세
관련 유스케이스 ID	UC3 / UC11 — 루틴 확인, AI 판단 생성
화면 목적	주차별 부족 영양소, 당일 입덧·소화 상태, 혈당·알레르기를 반영한 메뉴와 추천 이유·주의 항목을 표시한다

항목 / 설명

컨디션 근거 배너

- 임당 판정 · 입덧 등 추천 근거를 상단 명시
- 일반 기준이 아닌 개인 검사 결과 기준임을 안내

추천 메뉴 카드

- 메뉴명 + 추천 이유
- 영양 목적 태그(단백질 · 엽산 · 혈당 부담)
- AI 엔진 응답값을 그대로 표시

AI 재조정 바

- 탭 시 챗봇 화면으로 이동(W-MEAL-002)
- 현재 컨디션 문구를 대화 시작값으로 전달

오늘 조심할 것

- 금지가 아닌 이유와 허용 범위로 안내
- 프로필 알레르기 · 주의 진단 반영

잔여 허용량 배지

- 커피 등 허용량이 있는 항목은 남은 수량 표시
- 당일 섭취 기록과 연동

화면 설계서

아내 화면 - 챗봇 (메뉴 재추천)



항목 / 설명


화면 ID	W-CHAT-001
화면 이름	챗봇 — 식사 가이드 재조정
화면 경로	식사 가이드 > AI 재조정 바 > 챗봇
관련 유스케이스 ID	UC4 / UC11 — 루틴 재조정, AI 판단 생성
화면 목적	대화 맥락을 AI 엔진에 전달해 대체 메뉴를 재추천하고, 수락/거절 이력을 기록한다

항목 / 설명

1	진입 맥락 배너 - 어느 끼니를 다시 고르는 중인지 표시 - 진입 경로와 반영 조건을 함께 안내
2	AI 선질문 - 고민 지점을 먼저 질문 - 냄새 · 식감 · 속 불편함 등 예시 제시
3	사용자 입력 - 자연어로 상태 · 요청 전달 - 입력값을 대화 맥락으로 AI 엔진에 전달
4	새 추천 카드 - 대체 메뉴 + 재추천 이유 - 영양 태그 표시
5	이걸로 할게요 / 다른 메뉴 보기 - 수락 시 식사 가이드 메뉴 즉시 교체 - 거절 시 동일 조건으로 재추천 - 수락·거절 이력을 기록해 다음 추천에 반영
6	입력창 - 추가 요청을 자유 입력 - 루틴 진행 상황과 무관하게 언제든지 질의 가능


화면 설계서

아내 화면 - 가사 가이드




항목 / 설명

화면 ID	W-HOUSE-001
화면 이름	가사 가이드 — 집안일 3분류 및 요청 구성
화면 경로	홈 > 가사 가이드
관련 유스케이스 ID	UC3 / UC5 / UC12 — 루틴 확인, 가사 도움 요청, 가전 실행
화면 목적	공유 완료 팝업 (W-HOUSE-003-1) 남편 진행 상태 반영 (W-RECORD-002) 당일 컨디션과 예정 집안일을 직접수행 / 가전수행 / 가족분담 3가지로 분류해 제시하고, 가족 분담 항목을 요청으로 구성한다



6-2



항목 / 설명

1

컨디션 근거 배너

- 오늘 분류 기준이 된 컨디션을 명시
- 컨디션 체크 입력값에서 자동 생성

2

① 오늘은 이것만 직접

- 부담이 적은 항목만 남겨 표시
- 건수 배지로 부담 수준 안내

3

② 가전이 대신합니다

- 이관 항목과 담당 가전 표시
- 항목별 실행 버튼(지금 시작 / 예약 / 야간)
- 3개 모두 실행하기로 일괄 실행

4

③ 가족과 나누기

- 부담이 큰 항목을 가족 분담으로 제안
- 공유하기 탭 시 선택 패널 노출

5

공유 항목 선택 패널

- ①·③ 항목을 체크박스로 선택
- 가족 분담 항목은 기본 선택 상태

6

남편에게 공유하기

- 선택 항목을 요청 카드로 구성해 전송
- 요청 이유(컨디션)와 보조 정보 자동 첨부

6-1

공유 완료 팝업

- 공유 항목 요약 + 남편 앱 도착 안내
- 확인 시 팝업 닫고 가사 가이드 유지

6-2

남편 진행 상태 반영

- ①번 배지가 "남편과 함께 진행 중"으로 전환
- 확인됨 / 완료됨 상태 실시간 갱신 · 기록에 가족 분담 집계

화면 설계서

아내 화면 - 건강 가이드



항목 / 설명

화면 ID	W-HEALTH-001
화면 이름	건강 가이드 — 부위 우선순위 활동 추천
화면 경로	홈 > 건강 가이드
관련 유스케이스 ID	UC3 / UC6 / UC11 — 루틴 확인, 실행 기록, AI 판단 생성
화면 목적	부하가 높은 신체 부위를 판단해 해당 부위의 스트레칭·마사지 콘텐츠를 우선 노출하고, 활동 완료를 기록한다

항목 / 설명

- 1

부위 판단 근거 배너
 - 오늘 집중 부위와 판단 근거를 명시
 - 임신 주차 · 당일 컨디션 기준 (MVP는 모션 제외)
- 2

오늘의 집중 부위
 - 부위별 부담 수준을 막대로 시각화
 - 컨디션 통증 값 기준 정렬 → 콘텐츠 우선순위 결정
- 3

대표 활동 카드
 - 최우선 부위 활동 1건을 크게 노출
 - 주차 기준 안전 동작 · 소요 시간 · 영상 재생
- 4

보조 활동 목록
 - 다리 경련 예방 · 자세 교정 등 보조 콘텐츠
 - 영상 보기 / 자세 보기로 상세 진입·다리 경련 예방 · 자세 교정 등 보조 콘텐츠
- 5

다른 부위 활동 보기
 - 골반 · 다리 · 손목 등 나머지 부위 콘텐츠 조회
 - 부위 전체를 나열하지 않고 선택 조회 방식
- 6

활동 완료 체크 (W-HEALTH-002)
 - 완료 체크 시 당일 실행 기록 · Daily 리포트에 누적
 - ※ 현재 화면에 완료 체크 UI 미반영 — 추가 필요

화면 설계서

아내 화면 - 수면 가이드



항목 / 설명

화면 ID	W-SLEEP-001
화면 이름	수면 가이드 — 수면 환경 제안 및 실행
화면 경로	홈 > 수면 가이드
관련 유스케이스 ID	UC3 / UC11 / UC12 — 루틴 확인, AI 판단 생성, 가전 실행
화면 목적	수면 기록과 당일 피로·통증을 바탕으로 수면 환경 설정값을 제안하고, 연결 가전에 한 번에 실행한다

항목 / 설명

- 1

수면 상태 근거 배너

 - 오전 컨디션 체크의 피로감 입력값을 근거로 표기
 - 피로감 단계에 따라 안내 문구가 자동 변경
- 2

권장 취침 시간

 - 피로감 단계 + 임신 주차 기준으로 산출
 - 수면 기록 기반 산출 로직은 제외
- 3

수면 환경 항목 5종

 - 조명 · 온도 · 습도 · 소리 · 공기청정기
 - 피로감 · 통증 입력값에 따라 기본 설정값이 달라짐
 - 각 항목 탭 시 설정 팝업 호출
- 4

오늘의 수면 팁


 - 주차 기준 수면 자세 · 환경 권장 사항
 - 피로감 입력값에 따라 문구 변경 (수면 기록 미반영)
- 5

수면 루틴 시작하기

 - 5개 항목 설정값을 연결 가전에 일괄 전송 (W-SLEEP-002)
 - 실행 결과를 당일 기록에 반영 · ThinQ API 연동 Phase 2

화면 설계서

아내 화면 - 수면 가이드 - 수면 환경 설정 팝업



예시 · 조명 팝업 (온도 · 습도 · 소리 · 공기청정기 동
일 구조)

항목 / 설명

화면 ID	W-SLEEP-001
화면 이름	수면 환경 항목 설정 — 바텀시트 팝업
화면 경로	수면 가이드 > 환경 항목(조명·온도·습도·소리·공기청정기) 탭
관련 유스케이스 ID	UC11 / UC12 — AI 판단값 조정 · 가전 실행
화면 목적	AI가 제안한 항목별 설정값을 리스트에서 직접 변경하고 즉시 연결 가전에 반영한다

항목 / 설명

팝업 헤더 · 닫기

- 선택한 항목명 + 현재 설정값 표시
- 닫기 시 변경 없이 수면 가이드로 복귀

AI 권장값 (선택 상태)

- AI 산출 권장값에 체크 + (권장) 라벨 병기
- 조명: 은은하게 / 온도: 24°C / 습도: 55%

선택 리스트

- 소리: 빗소리(권장) · 백색소음 · 파도 · 숲속 · 끄기
- 공기청정기: 조용(권장) · 자동 · 강풍 · 취침 예약 · 끄기
- 온도·습도는 직접 입력 행 포함 (0~40°C / 0~100%)

적용하기

- 선택값을 해당 가전에 즉시 반영 (W-SLEEP-002)
- 변경 이력은 다음 AI 추천 요청의 입력으로 전달

배경 딴 영역

- 뒤 화면 유지 · 탭 시 팝업 닫힘
- 5개 항목 모두 동일 팝업 구조 사용

화면 설계서

아내 화면 - 챗봇



항목 / 설명


화면 ID	W-CHAT-001
화면 이름	AI 챗봇 — 자연어 질의 및 루틴 재조정
화면 경로	하단 탭 > 챗봇
관련 유스케이스 ID	UC4 / UC11 — AI와 대화하며 루틴 재조정, AI 판단 생성
화면 목적	프로필·주차·컨디션을 이미 아는 상태에서 자연어 질의에 답하고, 루틴 항목을 재조정한다

항목 / 설명

1	컨텍스트 배너 •현재 주차 · 주의 진단 · 통증 상태를 반영 중임을 표시 •재설명 없이 바로 질문 가능
2	AI 인사 말풍선 •진입 시 현재 주차를 안내하며 대화 시작
3	사용자 질문 •자연어 입력 · 음식 · 통증 · 일정 등 자유 질의
4	AI 답변 •프로필 · 주차 · 당일 컨디션을 반영해 응답 •허용 범위와 근거를 함께 제시
5	제안 액션 버튼 •대화 결과를 루틴 변경으로 연결 •수락 시 해당 가이드 항목을 즉시 재조정 •MVP는 식사 가이드 한정 (W-CHAT-001)
6	입력창 •루틴 진행 상황과 무관하게 언제든 질의 •가사·건강·수면 전체 재조정은 Phase 2 (W-CHAT-002)

화면 설계서

남편/아내 공동 화면 - 컨디션 캘린더



항목 / 설명

화면 ID	B-CAL-001
화면 이름	컨디션 캘린더 — 날짜별 기록 조회
화면 경로	아내: 하단 탭 > 캘린더
관련 유스케이스 ID	UC7 — 생활 기록 리포트 조회
화면 목적	날짜별 컨디션·추천 루틴·실행 여부·가전 실행·가족 분담 내역을 조회한다

항목 / 설명

월 이동

- 이전 / 다음 달 전환
- 기록이 있는 기간만 조회 가능

날짜별 컨디션 색상

- 컨디션 지수를 4단계 색으로 표시
- 오늘 날짜는 테두리로 강조
- 미래 날짜는 비활성 처리

컨디션 지수 범례

- 좋음 · 보통 · 나쁨 · 힘들 색상 기준 안내

선택 날짜 상세

- 컨디션 · 실행한 루틴 · 가전 자동 실행 · 관절 부담
- Daily 리포트에서 집계된 값을 표시
- 변경된 컨디션 하이라이트 표시

이 날 리포트 자세히 보기

- 해당 날짜의 Daily 리포트 전체 화면으로 이동
- 과거 기록은 열람 전용

알림 (남편 화면 전용 기능)

- 우측 상단 알림 아이콘 선택 시 알림 화면으로 이동
- 새로운 오전 컨디션 레포트와 가사 요청이 있을 경우 알림 표시

실시간 홈캠 신체 정보 보기 (남편 화면 전용 기능)

- 버튼 선택 시 실시간 홈캠 신체 정보 화면으로 이동
- 홈카메라가 당일 감지한 신체 부담 가능 행동 패턴 확인
- 허리 부담, 장시간 서기, 반복 숙이기 등 누적 알림 조회
- 조회 전용 기능으로, 해당 화면에서 루틴이나 가전을 직접 제어하지 않음

화면 설계서


아내 화면 - 오늘의 기록 (Daily 리포트)



항목 / 설명

화면 ID	W-REPORT-001
화면 이름	Daily 리포트 — 오늘의 실행 기록
화면 경로	홈 > 오늘의 일정 마치고
관련 유스케이스 ID	UC7 — 생활 기록 리포트 조회
화면 목적	W-REPORT-001-1 당일 실행 루틴 목록과 가족 분담 내역을 집계해 Daily 리포트를 생성하고 캘린더에 저장한다

6-1



항목 / 설명

완료 배너

- 날짜 · 임신 주차 표기
- 실행 기록이 내일 추천에 반영됨을 안내

실행 통계

- 실행한 루틴 / 가전 자동 실행 / 관절 부담 초과
- 당일 실행 기록에서 자동 집계

오늘 실행한 루틴

- 카테고리 태그(식사·가사·건강·수면)와 완료 상태
- 남편이 완료한 항목은 파란 배경 + "남편" 배지로 구분
- 건너뚫은 항목은 회색 처리

인사이트 카드

- 가장 부담이 컸던 관절과 초과 횟수
- 다음 날 가전 이관 방향을 함께 안내

가족이 함께한 하루

- 요청 / 확인 / 완료 건수를 집계
- 가사 요청 상태 변경 결과가 자동 반영

저장하고 마치고 / 남편에게 공유


- 저장 시 캘린더에 기록 저장 후 홈 초기화
- 공유 시 리포트 전송 + 완료 팝업 노출

6-1 · 리포트 공유 완료 팝업

- 전송 성공 시 표시 · 공유한 기록 일자 + "오늘의 기록" 명시
- 남편 캘린더 탭 도착 안내 · "확인" 탭 시 오늘의 기록으로 복귀

화면 설계서

남편 / 아내 공동 화면 - 실시간



항목 / 설명

화면 ID	B-MOTION-001
화면 이름	실시간 — 홈카메라 활동 감지 및 누적 알림
화면 경로	아내: 하단 탭 > 실시간 남편: 컨디션 캘린더 화면 > 실시간 홈캠 신체 정보 보기 버튼
관련 유스케이스 ID	UC13 — 활동/자세 데이터 제공
화면 목적	홈카메라가 감지한 활동·자세 패턴을 실시간으로 보여주고, 신체 부담 신호를 누적 알림으로 제공한다

항목 / 설명

감지 토글

- 홈 카메라 감지 ON / OFF 전환
- 가전 내장 카메라 기준 · 인식 상태 표시

오늘 움직인 시간

- 서 있거나 움직인 누적 시간 대비 권장치
- 초과 구간은 다른 색으로 구분 표시

권장 초과 알림

- 권장 시간 초과 시 경고 행 노출
- 가전으로 옮기기 탭 시 가사 가이드로 이동

프라이버시 안내

- 영상 미저장 · 움직임 패턴만 인식
- 설정에서 언제든지 종료 가능
- 의료 진단 기능이 아님을 명시

누적 알림 배너


- 감지된 신체 상태 이상 신호를 모아 안내

알림 항목 리스트

- 감지 유형 · 감지 내용 · 발생 시각 표시
- 심각도에 따라 아이콘 색 구분
- 당일 즉시 반영하지 않고 익일 루틴 생성에 반영

화면 설계서

아내 - AI 에러 발생 시 화면



항목 / 설명

화면 ID	W-CALLBACK-001
화면 이름	AI 루틴 생성 실패 — 재시도 화면
화면 경로	오늘의 집안일 > AI 하루 루틴 만들기 (실패) · 홈 자동 생성 실패 시 전역 표시
관련 유스케이스 ID	UC11 — AI 판단 생성
화면 목적	AI 엔진 응답 실패 시 상황을 알리고 저장된 입력값으로 재요청할 수 있게 한다

1

안내 타이틀 · 부제

- "지금은 새 루틴을 만들 수 없어요"
- AI 응답 지연 상태임을 안내

2

발생 조건 안내 박스

- 네트워크 불안정 / AI 응답 지연 · 실패
- 생성 요청 제한 시간 초과


3

다시 시도하기

- 저장된 컨디션 · 집안일 값으로 생성 재요청 (W-ROUTINE-001)
- 성공 시 홈(W-HOME-001)으로 이동

화면 설계서

아내 화면 - 상단 메뉴 화면



연동 전



연동 후

항목 / 설명

화면 ID	W-MENU-001
화면 이름	메뉴 — 홈 상단 ≡ 진입
화면 경로	홈 > 상단 메뉴(≡) > 메뉴
관련 유스케이스 ID	UC1 (연계) — 임신부 프로필 등록 · 수정
화면 목적	프로필 수정 · 남편 연동 · 앱 설정 진입점을 제공하고, 남편 연동 여부에 따라 두 번째 행을 전환한다

프로필 헤더

- 이름 · 임신 주차 · 출산예정일 요약
- 탭 시 프로필 수정 화면으로 이동

내 정보 — 프로필 수정

- 출산예정일 · 신체 정보 · 주의 진단 수정
- 저장 시 임신 주차 · 루틴 기준 재계산

남편 연동 행 (상태 전환)

- 연동 전: 남편 초대하기 → 초대 링크 화면으로 이동
- 연동 후: 연결 안내로 대체 · 진입 없는 상태 표시

앱 설정 — 설정

- 알림 · 연결된 가전 · 고객센터 하위 메뉴
- MVP 이후 단계에서 상세 정의

연동 안내 박스

- 연동 전에만 노출 · 연결 시 제공 기능 안내
- 연동 후에는 제거

하단 약관 영역

- LG전자 · 이용약관 · 개인정보처리방침