

화면 설계서

아내 화면 - 프로필 설정



항목 / 설명

화면 ID	W-PROFILE-005
화면 이름	프로필 설정 — 알레르기 선택
화면 경로	ThinQ 메인 > Pregnancy Life Mode > 프로필 설정 (5/6)
관련 유스케이스 ID	UC1 — 임산부 프로필 등록
화면 목적	알레르기 재료를 입력받아 식사 가이드 추천에서 해당 재료를 제외한다

항목 / 설명

1

단계 진행 표시

- 전체 6단계 중 현재 위치(5/6) 표시

2

알레르기 선택 (다중)

- 감각류·견과류·우유·계란·밀 등 복수 선택
- 선택 재료는 식사 가이드 추천에서 제외
- "없어요" 선택 시 나머지 선택 해제

3

다음

- 선택 없이도 다음 단계 진행 가능

4

해당 없음 안내

- 해당 없으면 바로 넘어가도 됨을 안내

화면 설계서

남편 / 아내 공동 화면 - 실시간

실시간

1

2

3

4

홈 카메라 움직임 감지
가전 내장 카메라 · 실시간 인식 중

ON

오늘 서 있거나 움직인 시간

2시간 40분 / 권장 2시간

● 권장보다 40분 더 움직이셨어요

가전으로 옮기기

영상은 저장하지 않고 움직임 패턴만 인식하며, 설정에서 언제든 끌 수 있어요

5

누적 알림 내역이에요
홈 카메라로 감지된 신체 상태 이상 신호를 모아 보여드려요

!

허리 부담 기준 초과
허리에 반복적인 부담이 감지되었어요.
10분 이상 같은 자세로 작업한 것으로 보여요.

오전 10:24

>

!

곧반 주의 상태가 감지되었어요
곧반에 무리가 갈 수 있는 자세가 감지되었어요.
앉았다 일어나는 동작이 평소보다 많았어요.

오전 09:18

>

!

장시간 서 있기 패턴이 감지되었어요
40분 이상 연속으로 서 있는 상태가 감지되었어요.
잠시 앉아 휴식을 취하는 것이 좋아요.

오전 08:03

>

!

반복 숙이기 동작이 누적되었어요
허리를 숙이는 동작이 여러 번 감지되었어요.
누적 시 허리 통증으로 이어질 수 있어요.

어제 오후 07:41

>

!

40분 이상 휴식 없이 움직였어요
40분 이상 지속적으로 움직인 상태예요.
지금은 가볍게 스트레칭으로 휴식을 취해보세요.

어제 오후 03:22

>

항목 / 설명

화면 ID	B-MOTION-001
화면 이름	실시간 — 홈카메라 활동 감지 및 누적 알림
화면 경로	아내: 하단 탭 > 실시간 남편: 컨디션 캘린더 화면 > 실시간 홈캠 신체 정보 보기 버튼
관련 유스케이스 ID	UC13 — 활동/자세 데이터 제공
화면 목적	홈카메라가 감지한 활동·자세 패턴을 실시간으로 보여주고, 신체 부담 신호를 누적 알림으로 제공한다

항목 / 설명

감지 토글

- 1
- 홈 카메라 감지 ON / OFF 전환
 - 가전 내장 카메라 기준 · 인식 상태 표시

오늘 움직인 시간

- 2
- 서 있거나 움직인 누적 시간 대비 권장치
 - 초과 구간은 다른 색으로 구분 표시

권장 초과 알림

- 3
- 권장 시간 초과 시 경고 행 노출
 - 가전으로 옮기기 탭 시 가사 가이드로 이동

프라이버시 안내

- 4
- 영상 미저장 · 움직임 패턴만 인식
 - 설정에서 언제든 종료 가능
 - 의료 진단 기능이 아님을 명시

누적 알림 배너


- 5
- 감지된 신체 상태 이상 신호를 모아 안내

알림 항목 리스트


- 6
- 감지 유형 · 감지 내용 · 발생 시각 표시
 - 심각도에 따라 아이콘 색 구분
 - 당일 즉시 반영하지 않고 익일 루틴 생성에 반영

화면 설계서

진입 화면 - ThinQ → Pregnancy Life Mode



ThinQ 홈 배너 진입



ThinQ 메뉴 진입

항목 / 설명

화면 ID	B-ENTRY-001
화면 이름	ThinQ 진입 분기 — 홈 배너 / 메뉴 리스트
화면 경로	ThinQ 홈(배너) 또는 ThinQ 메뉴 > 제품 및 앱 활용 > Pregnancy Life Mode
관련 유스케이스 ID	UC17 — 서비스 진입 및 분기
화면 목적	기존 ThinQ 사용자가 홈 배너 또는 메뉴에서 서비스로 진입하고, 프로필 등록 여부에 따라 온보딩 · 홈으로 분기한다

2

항목 / 설명

홈 배너

- ThinQ PLAY 배너 하단에 노출
- 서비스 소개 2줄 + 시작하기 버튼

메뉴 리스트 항목

- 제품 및 앱 활용 > ThinQ 활용하기 하단
- NEW 배지로 신규 기능 표시

진입 분기


- 프로필 미등록 → 프로필 설정 1/6 (W-PROFILE-001)
- 프로필 등록 완료 → 홈 (W-HOME-001)

노출 조건

- ThinQ 계정 로그인 상태에서만 노출
- 서비스 해지 시 배너 · 메뉴 항목 모두 미노출

화면 설계서

남편/아내 공동 화면 - 컨디션 캘린더



항목 / 설명

화면 ID	B-CAL-001
화면 이름	컨디션 캘린더 — 날짜별 기록 조회
화면 경로	아내: 하단 탭 > 캘린더
관련 유스케이스 ID	UC7 — 생활 기록 리포트 조회
화면 목적	날짜별 컨디션·추천 루틴·실행 여부·가전 실행·가족 분담 내역을 조회한다

항목 / 설명

월 이동

- 이전 / 다음 달 전환
- 기록이 있는 기간만 조회 가능

날짜별 컨디션 색상

- 컨디션 지수를 4단계 색으로 표시
- 오늘 날짜는 테두리로 강조
- 미래 날짜는 비활성 처리

컨디션 지수 범례

- 좋음 · 보통 · 나쁨 · 힘들 색상 기준 안내

선택 날짜 상세

- 컨디션 · 실행한 루틴 · 가전 자동 실행 · 관절 부담
- Daily 리포트에서 집계된 값을 표시

이 날 리포트 자세히 보기

- 해당 날짜의 Daily 리포트 전체 화면으로 이동
- 과거 기록은 열람 전용

알림 (남편 화면 전용 기능)


- 우측 상단 알림 아이콘 선택 시 알림 화면으로 이동
- 새로운 오전 컨디션 레포트와 가사 요청이 있을 경우 알림 표시

실시간 홈캠 신체 정보 보기 (남편 화면 전용 기능)

- 버튼 선택 시 실시간 홈캠 신체 정보 화면으로 이동
- 홈카메라가 당일 감지한 신체 부담 가능 행동 패턴 확인
- 허리 부담, 장시간 서기, 반복 숙이기 등 누적 알림 조회
- 조회 전용 기능으로, 해당 화면에서 루틴이나 가전을 직접 제어하지 않음

화면 설계서

아내 화면 - 남편 초대하기



항목 / 설명

화면 ID	W-INVITE-001
화면 이름	남편 초대하기 — 초대 링크 공유
화면 경로	프로필 설정 > 입력 확인 > 완료하고 시작하기 > 남편 초대하기
관련 유스케이스 ID	UC8 / UC9 (연계) — 리포트 공유 · 가사 요청 처리
화면 목적	초대 링크를 생성·공유해 남편 계정을 연동하고, 선택 결과와 무관하게 홈(컨디션 체크 전)으로 진입시킨다

항목 / 설명

1	안내 배너 •설치와 가입이 링크 하나로 끝남을 안내
2	연결 시 제공 기능 •오늘 컨디션 요약 받기 •집안일 · 식사 요청 받기 •하루 리포트 함께 보기
3	초대 링크 / 복사 •계정별 고유 초대 링크 생성 •복사 버튼으로 클립보드 저장
4	링크 보내기 / 나중에 •링크 보내기: 외부 공유 후 홈(컨디션 체크 전)으로 이동 •나중에: 미연동 상태로 홈(컨디션 체크 전)으로 이동
5	연동 안내 문구 •남편이 링크를 열면 ThinQ 설치 후 자동 연결 •홈 진입 후 컨디션 체크 화면으로 이어짐

화면 설계서

아내 화면 - 수면 가이드



항목 / 설명

화면 ID	W-SLEEP-001
화면 이름	수면 가이드 — 수면 환경 제안 및 실행
화면 경로	홈 > 수면 가이드
관련 유스케이스 ID	UC3 / UC11 / UC12 — 루틴 확인, AI 판단 생성, 가전 실행
화면 목적	수면 기록과 당일 피로·통증을 바탕으로 수면 환경 설정값을 제안하고, 연결 가전에 한 번에 실행한다

항목 / 설명

- 1

수면 상태 근거 배너
 - 어젯밤 수면 기록 + 임신 주차 권장 자세 명시
 - 당일 피로 · 통증 입력값을 함께 반영
- 2

권장 취침 시간
 - 수면 기록과 컨디션 기준으로 산출
- 3

수면 환경 항목 5종
 - 조명 · 온도 · 습도 · 소리 · 공기청정기
 - 각 항목 탭 시 설정 팝업 호출
- 4

오늘의 수면 팁
 - 주차 기준 수면 자세 · 환경 권장 사항
 - 컨디션에 따라 문구 변경
- 5

수면 루틴 시작하기
 - 5개 항목 설정값을 연결 가전에 일괄 전송 (W-SLEEP-002)
 - 실행 결과를 당일 기록에 반영 · ThinQ API 연동 Phase 2

화면 설계서


아내 화면 - 오늘의 기록 (Daily 리포트)



항목 / 설명

화면 ID	W-REPORT-001
화면 이름	Daily 리포트 — 오늘의 실행 기록
화면 경로	홈 > 오늘의 일정 마치고
관련 유스케이스 ID	UC7 — 생활 기록 리포트 조회
화면 목적	당일 실행 루틴 목록과 가족 분담 내역을 집계해 Daily 리포트를 생성하고 캘린더에 저장한다

6-1



항목 / 설명

완료 배너

- 날짜 · 임신 주차 표기
- 실행 기록이 내일 추천에 반영됨을 안내

실행 통계

- 실행한 루틴 / 가전 자동 실행 / 관절 부담 초과
- 당일 실행 기록에서 자동 집계

오늘 수행한 루틴

- 카테고리 태그(식사·가사·건강·수면)와 완료 상태
- 남편이 완료한 항목은 파란 배경 + "남편" 배지로 구분
- 건너뛴 항목은 회색 처리

인사이트 카드

- 가장 부담이 컸던 관절과 초과 횟수
- 다음 날 가전 이관 방향을 함께 안내

가족이 함께한 하루

- 요청 / 확인 / 완료 건수를 집계
- 가사 요청 상태 변경 결과가 자동 반영

저장하고 마치고 / 남편에게 공유

- 저장 시 캘린더에 기록 저장 후 홈 초기화
- 공유 시 리포트 전송 + 완료 팝업 노출

6-1 · 리포트 공유 완료 팝업

- 전송 성공 시 표시 · 공유한 기록 일자 + "오늘의 기록" 명시
- 남편 캘린더 탭 도착 안내 · "확인" 탭 시 오늘의 기록으로 복귀

화면 설계서

아내 화면 - 프로필 설정

1

<프로필 설정

입력한 내용을 확인해주세요

출산예정일로 임신 주차가 자동 계산돼요 · 언제든 수정 가능

출산예정일

2026. 12. 20.

>

신장 · 체중 (임신 전)

165cm · 55kg

>

초산 / 경산

초산

>

단태 / 쌍태

단태

>

알레르기

갑각류

>

주의 진단 받은 것

임신성 당뇨 경계

>

그 외 들은 말

체중이 조금 빠르게 늘고 있다고

>

완료하고 시작하기

임신 주차가 바뀌면 루틴 기준이 자동으로 업데이트돼요

항목 / 설명

화면 ID	W-PROFILE-007
화면 이름	프로필 설정 — 입력 내용 확인
화면 경로	ThinQ 메인 > Pregnancy Life Mode > 프로필 설정 (6/6) > 입력 확인
관련 유스케이스 ID	UC1 — 임신부 프로필 등록
화면 목적	6단계 입력값을 한 화면에서 확인·수정하고 프로필 저장 후 남편 초대하기로 연결한다

항목 / 설명

- 1

확인 안내 배너

•입력값 확인 단계임을 안내

•출산예정일로 주차 자동 계산 · 언제든 수정 가능
- 2

입력 항목 목록

•6단계 입력값을 항목별로 표시

•행 탭 시 해당 단계로 이동해 수정

•미입력 항목은 빈 값으로 표시
- 3

그 외 들은 말

•6단계 자유 입력값을 그대로 표시

•탭 시 수정 가능
- 4

완료하고 시작하기

•입력값을 프로필로 최종 저장 · 임신 주수 계산

•남편 초대하기 화면으로 이동 (별도 버튼 없음)
- 5

안내 문구

•주차가 바뀌면 루틴 기준이 자동 갱신됨을 안내

화면 설계서

아내 화면 - 프로필 설정

항목 / 설명

화면 ID	W-PROFILE-008
화면 이름	프로필 설정 — 입력 내용 확인
화면 경로	ThinQ 메인 > Pregnancy Life Mode > 프로필 설정 (6/6) > 입력 확인
관련 유스케이스 ID	UC1 — 임신부 프로필 등록
화면 목적	6단계 입력값을 한 화면에서 확인·수정하고 프로필 저장 후 남편 초대하기로 연결한다

항목 / 설명

1

확인 안내 배너

- 입력값 확인 단계임을 안내
- 출산예정일로 주차 자동 계산 · 언제든 수정 가능

2

입력 항목 목록

- 6단계 입력값을 항목별로 표시
- 행 탭 시 해당 단계로 이동해 수정
- 미입력 항목은 빈 값으로 표시

3

그 외 들은 말

- 6단계 자유 입력값을 그대로 표시
- 탭 시 수정 가능

4

완료하고 시작하기

- 입력값을 프로필로 최종 저장 · 임신 주수 계산
- 남편 초대하기 화면으로 이동 (별도 버튼 없음)

5

안내 문구

- 주차가 바뀌면 루틴 기준이 자동 갱신됨을 안내

화면 설계서

아내 화면 - 프로필 설정

1

<

프로필 설정

6 / 6

2

병원에서 주의받은 게 있나요?

혈당·혈압에 맞춰 메뉴와 활동을 조정해요

임신성 당뇨 경계

빈혈

고혈압

조기진통

역류성 식도염

없어요

그 외에 들은 말이 있다면 적어주세요

예) 체중이 조금 빠르게 늘고 있다고
철분제 챙겨 먹으라고 하셨어요

적어주시면 식사·활동 가이드에 바로 반영돼요

다음

나중에 선택할게요

항목 / 설명

화면 ID	W-PROFILE-006
화면 이름	프로필 설정 — 주의 진단 입력
화면 경로	ThinQ 메인 > Pregnancy Life Mode > 프로필 설정 (6/6)
관련 유스케이스 ID	UC1 — 임신부 프로필 등록
화면 목적	병원에서 주의받은 진단과 구두 안내 내용을 입력받아 메뉴·활동 강도 조정 기준으로 저장 한다

항목 / 설명

- 1

단계 진행 표시

•전체 6단계 중 현재 위치(6/6) 표시 · 마지막 단계
- 2

주의 진단 선택 (다중)

•임신성 당뇨 경계·빈혈·고혈압 등 복수 선택
•혈당·혈압 기준으로 메뉴와 활동 강도 조정
- 3

그 외 들은 말 (자유 입력)

•진료에서 구두로 들은 내용을 텍스트로 입력
•식사·활동 가이드 생성 요청에 함께 전달
- 4

반영 안내

•입력 내용이 가이드에 반영됨을 안내
- 5

다음

•6단계 입력값을 프로필로 저장
•임신 주수 계산 후 입력 확인 화면으로 이동
- 6

나중에 선택할게요

•미입력 상태로 저장 · 이후 프로필 수정에서 추가

화면 설계서

아내 화면 - 챗봇



항목 / 설명

화면 ID	W-CHAT-001
화면 이름	AI 챗봇 — 자연어 질의 및 루틴 재조정
화면 경로	하단 탭 > 챗봇
관련 유스케이스 ID	UC4 / UC11 — AI와 대화하며 루틴 재조정, AI 판단 생성
화면 목적	프로필·주차·컨디션을 이미 아는 상태에서 자연어 질의에 답하고, 루틴 항목을 재조정한다

항목 / 설명

- 1

컨텍스트 배너
 - 현재 주차 · 주의 진단 · 통증 상태를 반영 중임을 표시
 - 재설명 없이 바로 질문 가능
- 2

AI 인사 말풍선
 - 진입 시 현재 주차를 안내하며 대화 시작
- 3

사용자 질문
 - 자연어 입력 · 음식 · 통증 · 일정 등 자유 질의
- 4

AI 답변
 - 프로필 · 주차 · 당일 컨디션을 반영해 응답
 - 허용 범위와 근거를 함께 제시
- 5

제안 액션 버튼
 - 대화 결과를 루틴 변경으로 연결
 - 수락 시 해당 가이드 항목을 즉시 재조정
 - MVP는 식사 가이드 한정 (W-CHAT-001)
- 6

입력창
 - 루틴 진행 상황과 무관하게 언제든지 질의
 - 가사·건강·수면 전체 재조정은 Phase 2 (W-CHAT-002)

화면 설계서

아내 화면 - 건강 가이드



항목 / 설명

화면 ID	W-HEALTH-001
화면 이름	건강 가이드 — 부위 우선순위 활동 추천
화면 경로	홈 > 건강 가이드
관련 유스케이스 ID	UC3 / UC6 / UC11 — 루틴 확인, 실행 기록, AI 판단 생성
화면 목적	부하가 높은 신체 부위를 판단해 해당 부위의 스트레칭·마사지 콘텐츠를 우선 노출하고, 활동 완료를 기록한다

항목 / 설명

- 1

부위 판단 근거 배너
 - 오늘 집중 부위와 판단 근거를 명시
 - 임신 주차 · 당일 컨디션 기준 (MVP는 모션 제외)
- 2

오늘의 집중 부위
 - 부위별 부담 수준을 막대로 시각화
 - 컨디션 통증 값 기준 정렬 → 콘텐츠 우선순위 결정
- 3

대표 활동 카드
 - 최우선 부위 활동 1건을 크게 노출
 - 주차 기준 안전 동작 · 소요 시간 · 영상 재생
- 4

보조 활동 목록
 - 다리 경련 예방 · 자세 교정 등 보조 콘텐츠
 - 영상 보기 / 자세 보기로 상세 진입·다리 경련 예방 · 자세 교정 등 보조 콘텐츠
- 5

다른 부위 활동 보기
 - 골반 · 다리 · 손목 등 나머지 부위 콘텐츠 조회
 - 부위 전체를 나열하지 않고 선택 조회 방식
- 6

활동 완료 체크 (W-HEALTH-002)
 - 완료 체크 시 당일 실행 기록 · Daily 리포트에 누적
 - ※ 현재 화면에 완료 체크 UI 미반영 — 추가 필요

화면 설계서

아내 화면 - 홈 (컨디션 체크 전)



항목 / 설명

화면 ID	W-HOME-001
화면 이름	홈 — 컨디션 미입력 상태
화면 경로	프로필 설정 > 남편 초대하기 > 홈 (컨디션 미입력) / 하루 마감 후 재진입
관련 유스케이스 ID	UC2 — 오늘의 컨디션 기록
화면 목적	온보딩 직후 첫 진입 화면으로, 임신 주차와 시기별 주의사항을 안내하고 오늘의 컨디션 체크로 진입시킨다

항목 / 설명

1	인사 · 주차 표시 ·사용자 이름 + 오늘 기준 임신 주차 ·온보딩 완료 직후 첫 진입 화면
2	주차별 안내 카드 ·해당 주차의 일반적인 신체 변화 2줄 ·주의사항 + 인사 문구 ·주차별 콘텐츠 데이터에서 조회
3	컨디션 체크하러 가기 ·오늘의 컨디션 화면으로 이동 ·소요 시간과 결과를 보조 문구로 안내
4	생성 안내 문구 ·입력 시 4종 가이드가 생성됨을 안내

화면 설계서

아내 화면 - 오늘의 컨디션



항목 / 설명

화면 ID	W-COND-001
화면 이름	홈 — 컨디션 미입력 상태
화면 경로	홈 (컨디션 미입력) > 오늘의 컨디션 (1일 1회)
관련 유스케이스 ID	UC2 — 오늘의 컨디션 기록
화면 목적	입덧·신체 통증·피로감·기분을 입력받아 일자 별로 저장하고 AI 루틴 생성 입력값으로 사용한다

항목 / 설명

- 1

입덧 강도
 - 5단계 세그먼트로 선택
 - 선택 시 우측 라벨 자동 변경
- 2

신체 통증 (부위별)
 - 허리 · 골반 · 다리 · 손목 각 5단계
 - 부위별 값이 건강 가이드 우선순위에 반영
- 3

피로감
 - 5단계 세그먼트 선택 · 활동 강도에 반영
- 4

기분
 - 5단계 세그먼트 선택 · 가이드 톤 조정에 반영
- 5

다음
 - 입력값을 당일 컨디션으로 저장
 - 집안일 선택 → 루틴 생성 후 홈으로 복귀

화면 설계서

아내 화면 - 오늘의 집안일

항목 / 설명

화면 ID	W-TASK-001
화면 이름	오늘 예정 활동(집안일) 선택
화면 경로	오늘의 컨디션 > 다음 > 오늘의 집안일
관련 유스케이스 ID	UC3 — AI 하루 루틴 확인
화면 목적	오늘 예정된 집안일을 복수 선택받아 AI 루틴 생성 요청 데이터에 포함한다

항목 / 설명

- 1

집안일 카드 그리드
 - 9종 아이콘 카드 중 복수 선택
 - 선택 시 체크 배지 + 강조 상태로 전환
 - 선택값은 가사 가이드 3분류의 입력값
- 2

직접 추가
 - 목록에 없는 집안일을 직접 입력
 - 입력값도 동일하게 루틴 요청에 포함
- 3

다중 선택 안내
 - 여러 개 선택 가능함을 안내
- 4

AI 하루 루틴 만들기
 - 컨디션 + 선택 집안일을 묶어 루틴 생성 요청
 - 미선택 시에도 컨디션만으로 생성 가능



화면 설계서

아내 화면 - 홈 (통합)

1

2

3

4

5

6



항목 / 설명

화면 ID	W-HOME-001
화면 이름	홈 — 주차 안내 + AI 하루 루틴 (스크롤 통합)
화면 경로	프로필 설정 > 남편 초대하기 > 홈 / 컨디션 입력 · 루틴 생성 후 동일 화면 갱신
관련 유스케이스 ID	UC2 · UC3 — 오늘의 컨디션 기록 · AI 하루 루틴 확인
화면 목적	하나의 홈에서 주차 안내를 상시 노출하고, 하단 영역만 컨디션 체크 전/후 상태로 전환한다

항목 / 설명

1

상단 메뉴 (≡)

•프로필 수정 · 남편초대하기 · 설정

2

인사 · 주차 · 갱신 시각

•사용자 이름 + 오늘 기준 임신 주차
•루틴 생성 후에는 갱신 시각 표시

3

주차 배지 일러스트

•현재 주차를 시각적으로 강조 · 자동 갱신

4

주차별 안내 카드

•해당 주차의 신체 변화 2줄 + 주의사항
•두 상태에서 항상 동일하게 노출

5

하단 전환 영역

•체크 전: 오늘의 컨디션 체크하러 가기 버튼
•체크·루틴 생성 후: 오늘의 하루 루틴 목록으로 교체


6

4종 가이드 카드 · 일정 마치기

•식사 / 가사 / 건강 / 수면 · 탭 시 상세로 이동
•마치기 → 리포트 생성, 저장 시 체크 전 상태로 복귀

화면 설계서

아내 화면 - 수면 가이드 - 수면 환경 설정 팝업



예시 · 조명 팝업 (온도 · 습도 · 소리 · 공기청정기 동일 구조)

항목 / 설명

화면 ID	W-SLEEP-001
화면 이름	수면 환경 항목 설정 — 바텀시트 팝업
화면 경로	수면 가이드 > 환경 항목(조명·온도·습도·소리·공기청정기) 탭
관련 유스케이스 ID	UC11 / UC12 — AI 판단값 조정 · 가전 실행
화면 목적	AI가 제안한 항목별 설정값을 리스트에서 직접 변경하고 즉시 연결 가전에 반영한다

항목 / 설명

팝업 헤더 · 닫기

- 선택한 항목명 + 현재 설정값 표시
- 닫기 시 변경 없이 수면 가이드로 복귀

AI 권장값 (선택 상태)

- AI 산출 권장값에 체크 + (권장) 라벨 병기
- 조명: 온온하게 / 온도: 24°C / 습도: 55%

선택 리스트

- 소리: 빗소리(권장) · 백색소음 · 파도 · 숲속 · 끄기
- 공기청정기: 조용(권장) · 자동 · 강풍 · 취침 예약 · 끄기
- 온도·습도는 직접 입력 행 포함 (0~40°C / 0~100%)

적용하기


- 선택값을 해당 가전에 즉시 반영 (W-SLEEP-002)
- 변경 이력은 다음 AI 추천 요청의 입력으로 전달

배경 딴 영역

- 뒤 화면 유지 · 탭 시 팝업 닫힘
- 5개 항목 모두 동일 팝업 구조 사용

화면 설계서

아내 - AI 에러 발생 시 화면



항목 / 설명

화면 ID	W-CALLBACK-001
화면 이름	AI 루틴 생성 실패 — 재시도 화면
화면 경로	오늘의 집안일 > AI 하루 루틴 만들기 (실패) · 홈 자동 생성 실패 시 전역 표시
관련 유스케이스 ID	UC11 — AI 판단 생성
화면 목적	AI 엔진 응답 실패 시 상황을 알리고 저장된 입력값으로 재요청할 수 있게 한다

항목 / 설명

1

안내 타이틀 · 부제

- "지금은 새 루틴을 만들 수 없어요"
- AI 응답 지연 상태임을 안내

2

발생 조건 안내 박스

- 네트워크 불안정 / AI 응답 지연 · 실패
- 생성 요청 제한 시간 초과

3

다시 시도하기

- 저장된 컨디션 · 집안일 값으로 생성 재요청 (W-ROUTINE-001)
- 성공 시 홈(W-HOME-001)으로 이동

화면 설계서

화면 이름 - 어떤 기능인지



연동 전



연동 후

항목 / 설명

화면 ID	W-MENU-001
화면 이름	메뉴 — 홈 상단 ≡ 진입
화면 경로	홈 > 상단 메뉴(≡) > 메뉴
관련 유스케이스 ID	UC1 (연계) — 임신부 프로필 등록 · 수정
화면 목적	프로필 수정 · 남편 연동 · 앱 설정 진입점을 제공하고, 남편 연동 여부에 따라 두 번째 행을 전환한다

항목 / 설명

- 1

프로필 헤더
 - 이름 · 임신 주차 · 출산예정일 요약
 - 탭 시 프로필 수정 화면으로 이동
- 2

내 정보 — 프로필 수정
 - 출산예정일 · 신체 정보 · 주의 진단 수정
 - 저장 시 임신 주차 · 루틴 기준 재계산
- 3

남편 연동 행 (상태 전환)
 - 연동 전: 남편 초대하기 → 초대 링크 화면으로 이동
 - 연동 후: 연결 안내로 대체 · 진입 없는 상태 표시
- 4


앱 설정 — 설정
 - 알림 · 연결된 가전 · 고객센터 하위 메뉴
 - MVP 이후 단계에서 상세 정의
- 5

연동 안내 박스
 - 연동 전에만 노출 · 연결 시 제공 기능 안내
 - 연동 후에는 제거
- 6

하단 약관 영역
 - LG전자 · 이용약관 · 개인정보처리방침



화면 설계서

아내 화면 - 가사 가이드



항목 / 설명

화면 ID	W-HOUSE-001
화면 이름	가사 가이드 — 집안일 3분류 및 요청 구성
화면 경로	홈 > 가사 가이드
관련 유스케이스 ID	UC3 / UC5 / UC12 — 루틴 확인, 가사 도움 요청, 가전 실행
화면 목적	공유 완료 팝업 (W-HOUSE-003-1) 남편 진행 상태 반영 (W-RECORD-002) 당일 컨디션과 예정 집안일을 직접수행 / 가전수행 / 가족분담 3가지로 분류해 제시하고, 가족 분담 항목을 요청으로 구성한다



항목 / 설명

컨디션 근거 배너

- 오늘 분류 기준이 된 컨디션을 명시
- 컨디션 체크 입력값에서 자동 생성

① 오늘은 이것만 직접

- 부담이 적은 항목만 남겨 표시
- 건수 배지로 부담 수준 안내

② 가전이 대신합니다

- 이관 항목과 담당 가전 표시
- 항목별 실행 버튼(지금 시작 / 예약 / 야간)
- 3개 모두 실행하기로 일괄 실행

③ 가족과 나누기

- 부담이 큰 항목을 가족 분담으로 제안
- 공유하기 탭 시 선택 패널 노출

공유 항목 선택 패널

- ①-③ 항목을 체크박스로 선택
- 가족 분담 항목은 기본 선택 상태

남편에게 공유하기

- 선택 항목을 요청 카드로 구성해 전송
- 요청 이유(컨디션)와 보조 정보 자동 첨부

공유 완료 팝업


- 공유 항목 요약 + 남편 앱 도착 안내
- 확인 시 팝업 닫고 가사 가이드 유지

남편 진행 상태 반영

- ①번 배지가 "남편과 함께 진행 중"으로 전환
- 확인됨 / 완료됨 상태 실시간 갱신 · 기록에 가족 분담 집계

화면 설계서

남편 화면 - 알림



항목 / 설명

화면 ID	H-NOTI-001
화면 이름	남편 알림
화면 경로	남편 모드 > 캘린더 > 알림
관련 유스케이스 ID	UC8, UC9
화면 목적	오전 컨디션 레포트와 가사 요청 등 아내가 공유한 알림을 통합 확인

항목 / 설명

알림 목록

- 1
 - 아내와 관련된 주요 알림을 시간순으로 표시
 - 읽지 않은 알림은 별도 표시

오전 컨디션 레포트 알림


- 2
 - 아내가 아침 컨디션 체크를 완료하면 자동 생성
 - 선택 시 해당 날짜의 오전 레포트 화면으로 이동

가사 요청 알림

- 3
 - 아내가 가사 가이드에서 도움 요청 항목을 전송하면 생성
 - 요청한 집안일과 간단한 요청 사유 표시
 - 선택 시 가사 요청 카드 화면으로 이동

화면 설계서

남편 화면 - 오전 리포트



항목 / 설명

화면 ID	H-REPORT-001
화면 이름	오전 컨디션 레포트
화면 경로	남편 모드 > 알림 > 오전 컨디션 레포트
관련 유스케이스 ID	UC8
화면 목적	아내의 당일 컨디션, 예정 활동, AI 가이드 요약 한 화면에서 확인

항목 / 설명

날짜 및 임신 정보

- 레포트 생성 날짜와 현재 임신 주수 표시
- 해당 날짜의 아내 상태 정보와 아침 컨디션을 요약해 표시

오늘 아내 컨디션

- 아내가 입력한 당일 예정 활동을 요약해 표시
- 예: 장보기, 빨래, 쓰레기 배출

AI 오늘 가이드 요약



- 아내에게 생성된 식사·가사·건강·수면 가이드의 핵심 내용 표시
- 남편은 전체 세부 루틴이 아닌 주요 내용을 요약 형태로 확인

공유 목적

- 남편이 아내의 상태와 하루 계획을 한 번에 파악할 수 있도록 제공
- 오전 1회 자동 공유되는 정보성 레포트

화면 설계서

남편 화면 - 가사 요청 수행



항목 / 설명


화면 ID	H-REQUEST-002
화면 이름	가사 요청 수행
화면 경로	남편 모드 > 알림 > 가사 요청 > 확인
관련 유스케이스 ID	UC9
화면 목적	확인한 가사 요청을 조회하고 실제 수행 후 완료 상태로 변경

항목 / 설명

- 1** **확인 상태 표시**
 - 남편이 요청을 확인했다는 상태를 화면에 표시
 - 아내 화면에도 남편의 확인 여부가 반영됨
- 2** **요청 내용 유지**
 - 확인 이후에도 요청 사유, 집안일, 보조 정보를 계속 확인 가능
 - 실제 수행 전 필요한 내용을 다시 확인할 수 있음
- 3** **완료했어요 버튼**
 - 남편이 요청받은 집안일을 실제 수행한 후 선택
 - 선택 시 완료 여부 확인 팝업 표시
- 3-1** **완료 확인 팝업**
 - 완료했어요 선택 시 실제 수행 완료 여부를 한 번 더 확인
 - 실수로 완료 처리되는 것을 방지
- 3-1-1** **요청 항목 확인 (3-1 팝업창 고유 기능)**
 - 완료 처리하려는 집안일의 명칭과 내용을 다시 표시
 - 어떤 요청을 완료하는지 명확하게 확인
- 3-1-2** **아직이에요 (3-1 팝업창 고유 기능)**
 - 아직 가사를 수행하지 않은 경우 선택
 - 기존 확인 상태를 유지하고 요청 화면으로 복귀
- 3-1-3** **완료했어요 (3-1 팝업창 고유 기능)**
 - 실제 수행이 끝난 경우 선택
 - 요청 상태를 확인됨 → 완료됨으로 변경
 - 완료 정보는 DB 저장
 - 아내 화면, 남편 캘린더, 일일 레포트의 가족 분담 기록
- 4** **다른 요청 관리**
 - 여러 요청이 있는 경우 카드별로 확인 및 완료 상태 관리
 - 완료하지 않은 요청은 계속 남아 있음

화면 설계서

남편 화면 - 가사 요청 확인



항목 / 설명

화면 ID	H-REQUEST-002
화면 이름	가사 요청 확인
화면 경로	남편 모드 > 알림 > 가사 요청
관련 유스케이스 ID	UC9
화면 목적	아내가 요청한 가사 내용과 요청 이유를 확인하고 요청을 인지 처리

항목 / 설명

- 1

요청자 정보
 - 아내가 보낸 가사 요청임을 표시
 - 요청이 가사 가이드에서 전송되었음을 안내
- 2

요청 사유
 - 현재 아내의 컨디션을 기반으로 요청 이유 표시
 - 예: “오늘은 허리 통증이 있는 날이에요.”
- 3


요청받은 집안일
 - 아내가 직접 선택해 공유한 가사 항목 표시
 - 예: 장보기, 무거운 물건 옮기기
- 4

보조 정보
 - 요청 수행에 필요한 추가 정보를 함께 제공
 - 장보기 요청의 경우 필요한 식재료 목록 등 표시
- 5

확인 버튼
 - 남편이 요청 내용을 확인했음을 기록
 - 선택 시 요청 상태가 요청됨 → 확인됨으로 변경

화면 설계서

남편 화면 - 가사 요청 완료 결과



항목 / 설명

화면 ID	H-REQUEST-003
화면 이름	가사 요청 완료 결과
화면 경로	남편 모드 > 알림 > 가사 요청 > 완료했어요 > 완료 결과
관련 유스케이스 ID	UC9
화면 목적	가사 요청의 완료 처리가 반영되었음을 안내 하고, 남은 요청 및 당일 가족 분담 내역을 확인

항목 / 설명

완료 처리 상태 안내

- 1. 선택한 가사 요청이 완료 처리 되었음을 표시
- 완료 상태를 시각적으로 강조

반영 항목 정리

- 2. 완료된 가사 요청이 어디에 저장되는지 표시

오늘 가족 분담 내역

- 3. 당일 아내가 요청한 가사와 남편이 처리한 항목을 요약
- 완료/미완료 건수 또는 항목별 상태 표시
- 가족 분담 기록이 하루 단위로 어떻게 처리됐는지 확인

캘린더로 돌아가기

- 4. 캘린더로 돌아가기 버튼 선택 시 남편 캘린더로 이동
- 완료된 가사 요청 결과가 해당 날짜의 가족 분담 기록에 반영된 상태로 조회


DB 및 레포트 반영

- 5. 완료 처리 결과를 Household DB에 저장
- 아내 화면에 완료 상태 반영
- 남편 캘린더의 가족 분담 기록에 반영
- Daily Report에 완료 결과 반영

W-REPORT-001-1

화면 설계서

아내 화면 - 식사 가이드 (끼니 선택)



1

2

3

4

항목 / 설명

화면 ID	W-MEAL-001
화면 이름	식사 가이드 — 끼니 선택
화면 경로	홈 > 식사 가이드
관련 유스케이스 ID	UC3 / UC11 — 루틴 확인, AI 판단 생성
화면 목적	현재 시간대를 기본 끼니로 제시하고, 네 끼니의 AI 추천 메뉴를 미리 확인할 수 있게 한다

항목 / 설명

1

인사 · 준비 안내 카드

- 시간대에 맞는 인사 문구
- 오늘 컨디션이 반영됐음을 안내

2

끼니 선택 안내

- 현재 시간대가 기본값임을 안내
- 다른 끼니도 미리 조회 가능

3

현재 끼니 (지금 배지)

- 시간대 기준으로 자동 강조
- "지금" 배지 표시
- AI 추천 메뉴명을 한 줄 요약

4

다른 끼니 목록

- 점심 · 저녁 · 밤 각각 추천 메뉴 요약
- 탭 시 해당 끼니 상세로 이동

화면 설계서

아내 화면 - 식사 가이드 (메뉴 추천)

1

2

3

4

5



화면 ID	W-MEAL-002
화면 이름	식사 가이드 — 메뉴 추천 상세
화면 경로	식사 가이드 > 끼니 선택 > 메뉴 상세
관련 유스케이스 ID	UC3 / UC11 — 루틴 확인, AI 판단 생성
화면 목적	주차별 부족 영양소, 당일 입덧·소화 상태, 혈당·알레르기를 반영한 메뉴와 추천 이유·주의 항목을 표시한다

항목 / 설명

1

컨디션 근거 배너

- 임당 판정 · 입덧 등 추천 근거를 상단 명시
- 일반 기준이 아닌 개인 검사 결과 기준임을 안내

2

추천 메뉴 카드

- 메뉴명 + 추천 이유
- 영양 목적 태그(단백질 · 엽산 · 혈당 부담)
- AI 엔진 응답값을 그대로 표시

3

AI 재조정 바

- 탭 시 챗봇 화면으로 이동(W-MEAL-002)
- 현재 컨디션 문구를 대화 시작값으로 전달

4

오늘 조심할 것

- 금지가 아닌 이유와 허용 범위로 안내
- 프로필 알레르기 · 주의 진단 반영

5

잔여 허용량 배지

- 커피 등 허용량이 있는 항목은 남은 수량 표시
- 당일 섭취 기록과 연동

화면 설계서

아내 화면 - 챗봇 (메뉴 재추천)



항목 / 설명

화면 ID	W-MEAL-003
화면 이름	챗봇 — 식사 가이드 재조정
화면 경로	식사 가이드 > AI 재조정 바 > 챗봇
관련 유스케이스 ID	UC4 / UC11 — 루틴 재조정, AI 판단 생성
화면 목적	대화 맥락을 AI 엔진에 전달해 대체 메뉴를 재추천하고, 수락/거절 이력을 기록한다

항목 / 설명

1	진입 맥락 배너 - 어느 끼니를 다시 고르는 중인지 표시 - 진입 경로와 반영 조건을 함께 안내
2	AI 선질문 - 고민 지점을 먼저 질문 - 냄새 · 식감 · 속 불편함 등 예시 제시
3	사용자 입력 - 자연어로 상태 · 요청 전달 - 입력값을 대화 맥락으로 AI 엔진에 전달
4	새 추천 카드 - 대체 메뉴 + 재추천 이유 - 영양 태그 표시
5	이걸로 할게요 / 다른 메뉴 보기 - 수락 시 식사 가이드 메뉴 즉시 교체 - 거절 시 동일 조건으로 재추천 - 수락·거절 이력을 기록해 다음 추천에 반영
6	입력창 - 추가 요청을 자유 입력 - 루틴 진행 상황과 무관하게 언제든지 질의 가능

화면 설계서

아내 화면 - 프로필 설정

1

프로필 설정

1 / 6

출산예정일을 알려주세요

입력한 정보는 언제든지 수정할 수 있어요

출산예정일

2026. 12. 20.

아직 모르겠다면 마지막 생리 시작일로 계산해드려요

마지막 생리 시작일

YYYY.MM.DD

다음

항목 / 설명

화면 ID	W-PROFILE-001
화면 이름	프로필 설정 — 출산예정일 입력
화면 경로	ThinQ 메인 > Pregnancy Life Mode > 프로필 설정 (1/6)
관련 유스케이스 ID	UC1 — 임신부 프로필 등록
화면 목적	출산예정일을 입력받아 임신 주수를 자동 계산하고, 이후 모든 개인화 추천의 기준 데이터로 저장한다

항목 / 설명

1

단계 진행 표시

•전체 6단계 중 현재 위치(1/6) 표시
•단계 완료 시 진행바 자동 갱신

2

출산예정일 입력

•탭 시 캘린더 피커 노출
•선택값 기준으로 임신 주차 자동 계산
•이후 모든 개인화 추천의 기준 데이터

3

대체 입력 안내

•출산예정일을 모를 경우의 대안을 안내

4

마지막 생리 시작일

•LMP + 280일로 출산예정일 자동 산출
•둘 중 하나만 입력해도 다음 단계 진행

5

다음

•입력값 검증 후 2단계(신장·체중) 이동
•둘 다 미입력 시 버튼 비활성

화면 설계서

아내 화면 - 프로필 설정



항목 / 설명

화면 ID	W-PROFILE-002
화면 이름	프로필 설정 — 임신 전 신장·체중 입력
화면 경로	ThinQ 메인 > Pregnancy Life Mode > 프로필 설정 (2/6)
관련 유스케이스 ID	UC1 — 임신부 프로필 등록
화면 목적	임신 전 신장과 체중을 입력받아 관절 부담 기준 계산의 기초 데이터로 저장한다

항목 / 설명

1	단계 진행 표시 •전체 6단계 중 현재 위치(2/6) 표시
2	신장 · 체중 입력 •임신 전 기준값 입력 •관절 부담 기준 계산에 사용 •숫자만 입력 · 범위 검증
3	안내 문구 •체중은 주차별 변화만 참고 •화면에 별도 노출하지 않음
4	다음 •입력값 검증 후 3단계(초산/경산) 이동

화면 설계서

화면 이름 - 어떤 기능인지



항목 / 설명

화면 ID	W-PROFILE-003
화면 이름	프로필 설정 — 초산 / 경산 선택
화면 경로	ThinQ 메인 > Pregnancy Life Mode > 프로필 설정 (3/6)
관련 유스케이스 ID	UC1 — 임신부 프로필 등록
화면 목적	초산·경산 여부를 입력받아 회복 속도와 부담 기준을 다르게 적용한다

항목 / 설명

- 1

단계 진행 표시
•전체 6단계 중 현재 위치(3/6) 표시
- 2


초산이에요
•허리·골반·다리·손목 각 5단계
•부위별 값이 건강 가이드 우선순위에 반영
- 3

경산이에요
•선택 시 회복 속도·부담 기준을 다르게 적용
- 4

다음
•필수 선택 항목 · 미선택 시 버튼 비활성

화면 설계서

아내 화면 - 프로필 설정



항목 / 설명

화면 ID	W-PROFILE-004
화면 이름	프로필 설정 — 단태 / 쌍태 선택
화면 경로	ThinQ 메인 > Pregnancy Life Mode > 프로필 설정 (4/6)
관련 유스케이스 ID	UC1 — 임신부 프로필 등록
화면 목적	태아 수를 입력받아 체중 부담 기준을 조정한다

항목 / 설명

- 1

단계 진행 표시
•전체 6단계 중 현재 위치(4/6) 표시
- 2

한 명이에요 (단태)
•기본 체중 부담 기준 적용
- 3

둘 이상이에요 (쌍태)
•체중 부담 기준을 더 낮게 설정
- 4

다음
•필수 선택 항목 · 미선택 시 버튼 비활성